

İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

İlgili Modül/ler : Stok-Transfer

INTER-POS İÇİN OTOMATİK PLU NO ÜRETİLMESİ

Stok ve Transfer modüllerine eklenen yeni özellikler ile artık programınız Inter-Pos marka cihazlar için plu numaralarını kendisi üretmektedir. Bu yenilik ile birlikte artık stok kodlarından bağımsız olarak yeni kodlar üretilip transferde bu kodlar kullanılabilmektedir. Program daha önce açılmış kartlar için otomatik numara üretebildiği gibi yeni açılan kartlarda PLU numaralarını otomatik vermektedir. Son derece kolay olan uygulama adımları şu şekilde sıralanmaktadır:

PLU Numarası Formatının Belirlenmesi

Bu işlem için Stok modülü Servis / Evrak No Tanımları bölümünden programın otomatik üreteceği numara ve formatı belirlenir. Ekran 1'de görüldüğü gibi İnter-Pos' un Plu No formatına uygun olarak numara 1'den başlatılır ve 6 haneli olarak belirlenir.

Modül	Stok					
Sira NO	AÇIKLAM	A	ÖN TAKI	EVRAK NO	HANE BOYU	
1	Giriş Fişleri		AF-	86	6	
2	Çıkış Fişleri		SF-	242	6	
3	İnter-Pos için PLU numarası		si 🗌	1	6	
4						
5						
5				1	-	

Ekran 1: Plu No İçin Numara Tanımları

Parametrik Ayarların Yapılması

Şirket Bilgileri modülü Servis / Sabit Tanımlar / Parametreler / Genel Parametreler / Stok Genel Parametreleri bölümü Ek Bilgiler sayfasından plu numara üretme için parametreler tanımlanır. Ekran 2'de görüldüğü gibi Plu No Takibi parametresi işaretlenir, Plu No'nun yazılacağı açıklama ve evrak no grubu belirlenir.

🚰 Stok Genel Para	ametreler				
Ana Bilgiler Diğ	er Bilgiler Ek Bilg	piler			
-Otomatik Barkod	No Oluşturma (Ean-1	3)	.U No Bilgileri		
Ülke Kodu	Ülke Kodu 869		LU No Takibi	v	
Firma Kodu	Firma Kodu 0001		LU No'sunun Takip Edileceği KartAçıklama No	3 - Açıklama 3 💌	
Başlangıç No	Başlangıç No 00004		LU No İçin Evrak No Grubu	3	
Kullanılacak Açıklama ▶ Giriş Fişleri Çıkış Fişleri İnter-Pos içi	Evrak No Grubunt	IRLAMA On Taki Evrak No AF- SF- 242 1	Hane Boyu Sira No 6 1 6 2 6 3		
ESC->Çıkış	?) F1->Yardım	F2->Kaydet			

Ekran 2: Plu No Bilgileri Parametre Ayarları

Açılmış Stok Kartları İçin Toplu PLU NO Üretilmesi

Bu işlem için Stok modülünde Servis / Dosya İşlemleri / Stok Toplu PLU No Oluşturma bölümüne girilir. Stok aralığı ve kriterler belirlenerek **F2-İşlem** butonu ile numaralama başlatılır. Başlangıç numarası bu ekrandan manuel olarak da yazılabilir. Boş bırakılır ise evrak tanımlarında belirlenen numaradan ilerler. Unutmayın; bu işlemin sadece bir kez yapılması yeterlidir. Program, yeni açılan stok kartlarında plu numarasını otomatik verecektir.

Stok Toplu PLU No Oluştu	rma		100		- 🗆 🗙
STORE STORE		ARALIKLARINI GİRİNİZ 2.DEĞER Stok Kodu Cinsi Özel Kod 1 Özel Kod 2		=	ESC>Çıkış
Özel Kod 3 Özel Kod 4 Özel Kod 5 Başlangıç No Numaralama Şekli	2 - Sadece PLU No'su Or	Özel Kod 3 Özel Kod 4 Özel Kod 5			F6->Kart Lis.
Stok Kodu					

Ekran 3: Toplu PLU No Oluşturma

• Transferde Stokların PLU No'ları İle Inter-Pos'a Gönderilmesi

Transfer modülü *Pos Transferi* bölümünden stok kartları ve fatura transferi yapılırken PLU No Kullanımı parametresi işaretlenir. Bu şekilde program pos cihazına stok kartlarını transfer ederken stok kodu yerine belirlediğimiz bu plu numaralarını kullanır. Faturalar programa transfer edilip stoklara değer işlenirken de aynı şekilde bu numaralar ile eşleme yapılarak stok kartları bulunur.

Pos Tipi	3 - INTER POS 💌
Fiyat No	2
Depo Kodu	
Barkod No	1 Kasa Sayısı 1
PLU No Kullanımı	

Ekran 4: Pos Transfer İşlemlerindeki PLU No Kullanımı Parametresi

